

Manual de configuración de: Outlook 2007

SITATYR


SITATYR

20 de septiembre de 2008


Manual de configuración de: Outlook 2007

Para usuarios de SITATYR


Abra la aplicación de Outlook y entre al menú de **Herramientas** y seleccione **Configuración de la cuenta**.




En la siguiente pantalla haga click en el botón de "**Nuevo**" para configurar su nueva cuenta de correo electrónico:




En la siguiente pantalla seleccione la opción en donde aparece **POP3**:



En la siguiente pantalla seleccionaremos la opción de "Configurar manualmente las opciones del servidor":



En esta pantalla seleccionará la opción de "**Correo electrónico de Internet**" la cual abarca el servicio de **POP3** el cual configurará:




En la siguiente pantalla se deberán introducir los siguientes datos:



- **Su Nombre:** Nombre Completo como le gustaría que apareciera cuando reciban su correo electrónico.
- **Dirección de Correo Electrónico:** Dirección a la que le van a llegar sus correos electrónicos, si su dominio fuera www.dominio.com.mx y su usuario "correo", su dirección quedaría de la siguiente manera: correo@dominio.com.mx
- **Tipo de Cuenta:** POP3
- **Servidor de correo entrante:** Se quita el www a su dominio y se agrega mail en su lugar. Por ejemplo si su dominio fuera www.dominio.com.mx sería mail.dominio.com.mx
- **Servidor de correo saliente:** Se pone el mismo que en servidor de correo entrante. Ej. mail.dominio.com.mx
- **Nombre de usuario:** Su nombre de usuario será su dirección de correo electrónico completa. Por ejemplo: correo@dominio.com.mx
- **Contraseña:** Contraseña asignada al momento de crear la cuenta.

Le damos click a "Mas configuraciones.."

En esta pantalla hay que ingresar a la pestaña de "**Servidor de salida**" y seleccionar la opción de "**Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación**". También deberá estar seleccionada la opción de "**Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada**".



Finalmente hay que ingresar a la pestaña de "**Avanzadas**" y reemplazar el puerto del "**Servidor de salida (SMTP)**" por **2525** como se muestra en la siguiente figura:



Hacer click en el botón de "**Finalizar**" lo cual cerrará esta pantalla de configuración avanzada y nos regresará a la pantalla anterior. Ya no hay que ingresar más datos ni realizar cambios a otras configuraciones por lo cual hay que hacer click en los botones de "Finalizar" y/o "Siguiente" para terminar con el asistente.

Su cuenta de correo electrónico ya se encuentra configurada y puede comenzar a hacer uso de ella.