

Manual de configuración de: Outlook Express

SITATYR


SITATYR

20 de septiembre de 2008


Manual de configuración de: Outlook Express

Para usuarios de SITATYR


Abra la aplicación de Outlook Express y entre al menú de **Herramientas** y seleccione **Cuentas**.




Dentro de la pantalla de Cuentas le aparece un botón en donde va a seleccionar **Agregar** y después **Correo...**




Le va a aparecer una pantalla de un asistente para configurar la cuenta, en donde le pedirá el nombre con el que quiera que aparezcan los correos enviados desde esta cuenta, teclee su nombre completo o el nombre de la empresa en caso de ser alguna cuenta como info o soporte.



Posteriormente se le solicita la dirección de correo que desea agregar. Escriba su dirección de la siguiente manera: Si su dirección de internet es **www.dominio.com.mx** y su usuario es **correo**, entonces su dirección de correo será **correo@dominio.com.mx**.




Ya configurada su dirección de correo electrónico se configuran los servidores que sirven de correo entrante y correo saliente, usando como ejemplo nuevamente el dominio **www.dominio.com.mx** tanto en correo entrante como correo saliente se pondría **mail.dominio.com.mx**. El correo entrante que se maneja es **POP3** que debe venir seleccionado por defecto.




Posteriormente se configura la cuenta en específico a la que se conecta. En el nombre de cuenta se pone la dirección de correo electrónico completa, en este caso sería **correo@dominio.com.mx** y la contraseña con la que se dio de alta la cuenta.


Se le da click a **Siguiente** y **Finalizar** para regresar a la pantalla donde van a aparecer las diferentes cuentas configuradas, incluyendo la que se acaba de configurar. **No se cierra esta ventana todavía.**



Se selecciona la cuenta que se acaba de crear, que debe de aparecer con el nombre de mail.dominio.com.mx y le damos click a **Propiedades**.




Seleccione la pestaña en la parte superior que dice **Servidores** en la cual tenemos la opción **Mi servidor requiere autenticación** la cual es necesario que se **habilite**. Si no se habilita esta opción no podrá enviar correos electrónicos. **Posteriormente le damos click a Configuración**.



Se abre una pantalla en donde se verifica que este seleccionada la opción **Usar misma configuración que el servidor de correo entrante**. Le damos click en aceptar y regresaremos a la ventana anterior.



En esta ventana seleccionamos opciones avanzadas y **reemplazamos el número de puerto del servidor SMTP por 2525** como se muestra a continuación:



Finalmente hay que presionar el botón de "Aceptar" y en la siguiente ventana "Cerrar". Con esto queda configurada la cuenta de correo en su Outlook Express.